

# ローソク足長さ ヒストグラム

資料①



セーブ ロード 条件を追加 条件を削除 ファイル作成

### インジケータの設定

インジケータ-1 インジケータ-2 インジケータ-3 インジケータ-4 インジケータ-5 インジケータ-6 インジケータ-7 インジケータ-8

ローソク足 - ローソク足

(	)	√	del
7	8	9	+
4	5	6	-
1	2	3	×
0	.	pips	÷
Clear			

ローソク足 追加

ローソク足の設定

通貨ペア

時間足 現在の時間足

適用価格 終値

計算位置 0 本

### Custom Indicator - Rosoku histogram

バージョン情報 全般 パラメーターの入力 色の設定 レベル表示 表示選択

変数	値
Candle_Stick_Shift1	1
Candle_Stick_Shift2	1

読み込み (L)

保存 (S)

OK キャンセル リセット



セーブ



ロード



条件を追加



条件を削除



ファイル作成



## インジケータ-描画条件設定

インジケータ-1 インジケータ-2 インジケータ-3 インジケータ-4 インジケータ-5 インジケータ-6 インジケータ-7 インジケータ-8

インジケータ-3

描画条件3 : 1本前の期間1800の指数移動平均線 &gt; 1本前のローソク足終値の場合、インジケータ-描画

描画条件51 : 描画条件3に加えて2本前の期間1800の指数移動平均線 ≤ 2本前のローソク足終値

描画条件52 : 描画条件3に加えて1本前のRosoku histogram 0番目の計算結果 ≥ 0.003

条件3

条件追加 (AND) ▾

追加先の条件 3 ▾

条件51

カスタムインジケータ- ▾

≥ ▾

数値指定 ▾

の場合 インジケータ-描画

条件52

カスタムインジケータ-の設定

通貨ペア

時間足 現在の時間足 ▾

インジケータ-名 Rosoku histogram

パラメータ 1,1,true,Blue

計算項目 0

計算位置 1

本前

定数の設定

定数を入力 0.003

パラメータ